Инструкция по работе с разделом «Логистика»

Портал «Элтон УП» — Управление продажами

sale.eltonn.ru/logistics.html

Екатеринбург, 2026 г.

1 Назначение

Раздел «Логистика» выполняет предварительный расчёт доставки шкафов по ТКП или заказу: объём, масса, количество мест, сколько нужно машин, расстояние по дорогам и стоимость по видам доставки. Расчёт ориентировочный: он нужен для КП и разговора с заказчиком и не заменяет запрос цены у перевозчиков.

Все цифры на рисунках — демонстрационные. Красная рамка с номером — нажать, синяя — ввести значение, оранжевая пунктирная — пояснение.

2 Вход в раздел

Раздел доступен пользователям с правом «Логистика». В боковом меню портала нажмите «Логистика». Вернуться в другие разделы — через то же меню; выйти — значком справа от вашей фамилии внизу меню.




Рисунок 1 – Страница «Логистика»

1 Боковое меню портала: переход в другие разделы, «Инструкция», «Администрирование» и выход (значок справа от фамилии)

2 Режим выбора позиций: «По ТКП», «По заказу» или «Вручную»

3 Поле поиска ТКП: номер, заказчик или объект (от 2 символов)

4 «Рассчитать» — запуск расчёта

3 Выбор позиций для расчёта

3.1 По ТКП

Введите номер ТКП, заказчика или объект (от 2 символов), выберите строку из списка. Состав и габариты загрузятся из 1С: из опросного листа, а если там пусто — из спецификации.




Рисунок 2 – Поиск ТКП

1. Начните вводить номер ТКП, заказчика или объект
2. Нажмите на нужную строку списка — состав ТКП загрузится из 1С

3.2 По заказу

Переключите режим на «По заказу», введите номер заказа покупателя. В списке — ТКП, связанные с этим заказом.

3.3 Вручную

Режим «Вручную»: кнопкой «+ Добавить позицию» добавьте строки и заполните наименование, количество, габариты (мм) и массу (кг).

4 Маршрут и состав груза




Рисунок 3 – Маршрут и состав груза

1 Выбранный ТКП (зелёная плашка)

2 Город назначения (подставляется из ТКП, если там указан)

3 Расстояние, км. Пусто — посчитается автоматически по дорогам; введённое вручную имеет приоритет

4 Состав груза из 1С. Габариты и массу можно править прямо в ячейках; «×» удаляет позицию

5 Галочка «Учесть доп. место» — место 500×500×300 мм под кабель и документацию

6 Количество мест (по умолчанию 1, при необходимости увеличьте)

7 Галочка «Нужна доставка до адреса»: после включения появляются поля улицы (с подсказками из справочника Деловых Линий) и дома

8 Улица: подсказки подтягиваются из справочника по городу назначения

- Город отправления — всегда Екатеринбург.
- Расстояние: если поле пустое, оно считается автоматически по дорогам. Введённое вручную значение всегда имеет приоритет. Цена зависит от расстояния, а не от названия города.
- Габариты и массу в таблице можно править; исходное значение из 1С видно во всплывающей подсказке ячейки. Если массы в 1С нет, она оценивается по объёму и помечается «есть оценки».
- К размерам каждого места добавляется упаковка: +100 мм по ширине и глубине, +230 мм по высоте. К итоговым объёму и массе добавляется запас 15%.
- Трансформаторы мощностью свыше 60 кВА едут отдельным местом (габариты пока ориентировочные). Аккумуляторные батареи — одним отдельным местом на весь комплект

(до 3 штук в стопку), габариты и масса — из 1С.

4.1 Дополнительное место

Галочка «Учесть доп. место (кабель, документация) — 500×500×300 мм» добавляет в расчёт отдельное место под кабель и документацию. После включения галочки появляется поле «Количество мест»: по умолчанию 1, при необходимости увеличьте. Каждое такое место получает те же добавки на упаковку, что и остальные.

5 Результат расчёта

Нажмите «Рассчитать». Под формой появятся итоги и переключатель вида доставки.




Рисунок 4 – Результат расчёта

1. Итоги: объём с упаковкой и запасом, масса, количество мест, сколько машин нужно
2. Вид доставки: «Транспортная компания», «Своя машина», «Прямая машина» (после расчёта открыта первая вкладка)
3. Цена с НДС
4. Из чего сложилась цена: маршрут, ожидание погрузки и разгрузки, запас

Вкладки идут в порядке: «Транспортная компания», «Своя машина», «Прямая машина»; после расчёта открыта первая.

5.1 Прямая машина

В основе цены — ставка за километр, взятая по статистическим данным, усреднённым по России. На коротких плечах применяется повышающий коэффициент. В цену входят ожидание погрузки и разгрузки (по 5 часов) и запас 15%. Показана цена с НДС и таблица составляющих (все суммы в разделе — с НДС).

5.2 Своя машина

Предлагается, если расстояние не более 500 км и масса не более 2 т. Считается пробег туда-обратно, погрузка/разгрузка и экспедирование; запас по цене не применяется. Габариты груза под кузов не проверяются — это решение менеджера.




Рисунок 5 – Вид доставки «Своя машина»

1. Расстояние введено вручную (110 км) — используется оно
2. «Своя машина» предлагается при расстоянии до 500 км и массе до 2 т
3. Пробег туда-обратно, погрузка/разгрузка, экспедирование (запас по цене не применяется)

5.3 Транспортная компания

Расчёт перевозки **сборным грузом** (автоперевозка) через Деловые Линии по их публичному тарифу: от терминала в Екатеринбурге до терминала города назначения. В расчёт передаются места с габаритами и упаковкой и масса с запасом. Показаны итоговая цена (с НДС, цена Деловых Линий уже включает НДС), из чего она состоит (перевозка, страхование груза, уведомление), ориентировочная дата прибытия на терминал получения. Окончательная цена — при оформлении заказа в Деловых Линиях.

- Объявленная ценность груза для страхования берётся из суммы ТКП. Если расчёт вручную или в ТКП нет суммы, страховка считается по умолчанию — на экране об этом сказано.
- **Доставка до адреса.** В блоке «Маршрут» включите галочку «Нужна доставка до адреса» — появятся поля улицы (подсказки из справочника Деловых Линий по городу назначения) и дома. Тогда дополнительно считается доставка от терминала до адреса, отдельной строкой в составе цены. **Если галочка не включена, цена Деловых Линий — только до терминала в городе назначения, без доставки до адреса; на экране об этом выводится красное предупреждение.**
- Если в городе назначения нет терминала Деловых Линий, расчёт до терминала невозможен (до адреса — можно, если ТК туда ездит).
- Высота места с упаковкой больше 2,45 м — перевозка сборным грузом невозможна; место тяжелее 800 кг или больше 3 м по стороне считается негабаритом.
- Цена не зависит от поля «Расстояние»: ТК считает по своим тарифным зонам.




Рисунок 6 – Вид доставки «Транспортная компания»

1. Цена перевозки Деловыми Линиями (сборный груз, терминал — терминал)
2. Из чего сложилась цена: перевозка, страхование груза, уведомление о прибытии
3. Дата тарифа; окончательная цена — при оформлении заказа в ТК
4. Выбрать этот вариант — отметка предпочтительного способа доставки

5.4 Выбор предпочтительного варианта

Просмотрите все три вкладки и на нужной нажмите **«Выбрать этот вариант»**. Выбранный вид отмечается звёздочкой ★ на вкладке, кнопка меняется на « ★ Выбран менеджером». Пока

вариант не выбран, расчёт нельзя сохранить в историю и скопировать строку для КП. Выбрать можно только вариант, по которому есть цена.



Транспортная компания
1
21 997 ₽ с НДС · Деловые Ли
Екатеринбург → Москва (терминал —
Междугородняя перевозка
Страхование груза
Уведомление о прибытии
Объявленная ценность груза для стр
В перевозку уже входят: топливный
Ориентировочная дата прибытия на
Тариф Деловых Линий на 23.10.2026.
2
Выбран менеджером



Рисунок 7 – Предпочтительный вариант отмечен

1. Звёздочка на выбранном виде доставки
2. Кнопка стала «★ Выбран менеджером»

6 Сохранение и документы




Рисунок 8 – Сохранение и документы

1. Сохранить в историю цену выбранного варианта (с НДС)
2. Скопировать строку для КП в буфер обмена
3. Печатная форма для заказчика (габариты и масса без цены), печать или PDF через Ctrl+P

Кнопка	Действие
Сохранить в историю	Записывает расчёт в «Историю расчётов» с ценой **выбранного менеджером варианта** (с НДС) и названием этого варианта. Без выбора варианта не сохраняет.
Скопировать строку для КП	Копирует в буфер строку: маршрут, объём, масса, выбранный вариант и его цена с НДС.
Печатная форма для заказчика	Открывает таблицу позиций с габаритами и массой и итогами (без цены). Печать или PDF — Ctrl+P.

6.1 История расчётов

В истории показаны выбранный вариант доставки (★) и его цена с НДС — именно её учитывают логисты при подборе доставки. В колонке «Факт. цена» внесите реальную стоимость доставки, когда она станет известна, — так видно, насколько расчёт совпал с жизнью.




Рисунок 9 – История расчётов

1 Сохранённые расчёты: выбранный менеджером вариант и его цена с НДС — ею пользуются логисты

2 Фактическая цена доставки — введите, когда станет известна, чтобы сравнивать с расчётом

7 Настройки (только администратор)

В нижней части страницы свёрнутый блок «Настройки: OpenRouteService». Разверните его, вставьте ключ API и нажмите «Сохранить ключ», затем «Проверить соединение». Ключ нужен для автоматического расчёта расстояния. Ниже — ключ API Деловых Линий (выдаётся на dev.dellin.ru), без него вкладка «Транспортная компания» покажет, что ключ не задан.




Рисунок 10 – Настройки (только администратор)

1 Нажмите, чтобы развернуть или свернуть блок

2 Ключ API OpenRouteService (для автоматического расстояния)

3 Проверить соединение

4 Ключ API Деловых Линий (расчёт через транспортную компанию)

5 Проверить соединение с Деловыми Линиями

Инструкция обновляется вместе с разделом. Редакция 4 — 23.10.2026 (вкладки: сначала «Транспортная компания»; город назначения из ТКП без приставки «г.»; выбор менеджером предпочтительного варианта доставки, в историю идёт его цена с НДС).